

# PCとNXTのBluetooth通信確認方法

## ○免責事項

本資料に掲載する情報については、注意を払っていますが、その内容について保証するものではありません。株式会社アフレルは本資料の使用ならびに閲覧によって生じるいかなる損害にも責任を負いかねます。また、本資料の情報は予告無く変更される場合があります。

※各製品名及びサービス名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

作成日：2009/09/28

# 【動作確認環境】 (2009年9月28日現在)

## ■ ハードウェア

- 教育用レゴ マインドストームNXT
- Bluetooth dongle



## ■ ソフトウェア

- 教育用NXTソフトウェア ver2.0
  - 教育用NXTSoftware ver2.0のCD-ROMからインストールした場合のバージョンです。

※ROBOLABでは、PCとのBluetooth通信ができません。


# [1. 接続の準備をする

1. PCにBluetooth Dongleを接続します。
2. NXTの電源を入れ、Bluetooth接続可能状態にします。
3. 初めてBluetoothデバイスを使用する場合には、Bluetooth接続を可能にします。
4. NXTの電源を入れます。
5. 左ボタンを3回押し、「Select Bluetooth」画面を表示させます。
6. オレンジボタンを押して「On/Off」画面を表示させます。
7. オレンジボタンを押して「Set Bluetooth」画面が表示されます。「On」と表示されていることを確認して。オレンジボタンを押します。
8. 画面左上に図のようなマークが出ればOKです。



# 2. 接続をする

1. PCのコントロールパネルを開きます。
2. Bluetoothデバイスをクリックします。
3. 追加ボタンをクリックします。



4. 「セットアップを完了し、デバイスは発見可能になりました。」のチェックを付けます。

1. このとき、NXTの電源が入っているか。NXTがBluetooth通信可能になっているか等を確認します。また、NXTの名前も確認しておきます。



## Bluetooth デバイスの追加ウィザードの開始



続行する前に、デバイスのマニュアルの「Bluetooth」のセクションを参照してください。デバイスがコンピュータから発見可能になるよう、次の操作を行ってください。

- 電源を入れます。
- 発見可能 (可視) にします。
- 名前を付けます (省略可能)。
- デバイスの下方にあるボタンを押します。  
(キーボードおよびマウスのみ)

セットアップを完了し、デバイスは発見可能になりました(F)

 信頼できる Bluetooth デバイスのみを追加してください。

5. デバイスを検索し始めます。
6. NXTが検索されます。複数検索された場合には、接続したいNXTの名前の物を選択します。
7. パスキーの入力を求められます。「マニュアルに指定されているパスキーを使用する」を選択し、[1234]を入力して、次へボタンをクリックします



8. 画面には、Bluetoothデバイスに今すぐパスキーを入力してください。と出ます。
9. NXTの画面には、PassKey という画面が表示され、画面中央にレ点が表示されます。その状態で、オレンジ色のボタンを押します。
10. 接続がうまくいくと、PC側にBluetoothデバイス追加ウィザードの完了画面が表示されます。

下の指示に従い、Bluetooth デバイスでパスキーを入力してください。  
 パスキー入力の詳細については、デバイスのマニュアルを参照してください。

▶ 接続中...

Bluetooth デバイスに今すぐパスキーを入力してください。

パスキー: 1234

Bluetooth デバイスをインストールしています...

